

# 安装 JENGOGCreator 组态软件及其驱动

日期	版本	修改描述	作者	审核
2017/09/20	V1.0.0	发布版	JENGOG	KT

## 使用须知

本手册是编写 JENGOGCreator 组态软件及其驱动的安装。

有关一体机其他说明，如软件使用说明，请参照其他使用手册。

## 商标

Windows, Excel 是美国微软公司在美国以及其他国家的注册商标。

其他公司名称或产品名称是这些公司的商标或注册商标。

## 目录

1. WinXP、Win7 上安装 JENGOGCreator 组态软件及驱动.....	4
2.Win8、Win 10 上安装 JENGOGCreator 组态软件及驱动.....	5
3.关于禁用驱动强制签名.....	8
4.手动安装驱动程序.....	17

## 1. WinXP、Win7 上安装 JENGOGCreator 组态软件及驱动

在 WinXP、Win7 上安装 JENGOGCreator 组态软件的安装过程中选择**典型**安装即可。等待安装完毕即可。

期间若出现 **Windows 无法验证此驱动程序软件的发布者**的对话框，请选择**始终安装此驱动程序软件**。

典型的安装方式将组态软件和驱动一起安装到您的电脑上。



## 2.Win8、Win 10 上安装 JENGOGCreator 组态软件及驱动

由于微软为了 Windows 的稳定，在 Win8、Win 10 系统上加入了驱动数字签名，所以在安装软件的时候不能直接选择典型安装，需要选择**自定义**安装，并且在勾选组件界面**去掉驱动力的自动安装**。然后等待安装结束，此时我们已经将组态软件安装到电脑上了。






由于数字签名的关系，驱动还未安装。要完成驱动的安装需要如下两个步骤：

- [禁用驱动强制签名](#)
- [手动安装驱动程序](#)

### 3.关于禁用驱动强制签名


只有在 Win8 和 Win10 上才有禁用驱动强制签名。

以 Win10 为例，先在 Win10 的桌面打开任务栏左下角“开始”图标，选择其中的“设置”。



进入设置窗口，找到“更新与安全”这一项，拉动滚动条可以看到。

设置



## Windows 设置

查找设置



帐户

你的帐户、电子邮件、同步  
设置、工作、家庭



时间和语言

语音、区域、日期



轻松使用

讲述人、放大镜、高对比度



隐私

位置、相机



更新和安全


Windows 更新、恢复、备  
份




到更新与安全窗口，先在左侧选项中选择“恢复”这一项，然后到恢复的右侧窗口，选择“高级启动”的“立即重启”按钮。



按了立即重启按钮后，进入一个蓝色的窗口，这里有一些选项，因为系统版本不同，可能选项会有些不同，但是选择都一样，都必须选择“**疑难解答**”这一项，选择这项，才能在重启电脑时，进入高级设置窗口。



进入疑难解答窗口，这里比上一个界面简单，要选择“高级选项”这一项了。



进入高级选项窗口后，直接选择“启动设置”即可。



在这个界面，什么都不要选择，只要按“重启”就可以了。

## 启动设置


重启以更改 Windows 选项，例如：

- 启用低分辨率视频模式
- 启用调试模式
- 启用启动日志
- 启用安全模式
- 禁用驱动程序强制签名
- 禁用预先启动反恶意软件保护
- 禁用系统失败时自动重启



重启

其实上面还并不是真的重启电脑，只是设置一下预设，到这里，才是真的重启，重启后，进入蓝色的高级选项界面，Win10 版本不同，也有的是黑色的界面，在这个界面，找到并选择“**禁用驱动程序强制签名**”，并根据上面描述的方式来选择，有的是按功能键，有的是移动选择，请仔细阅读。




以上步骤完成禁用驱动强制数字签名后即可手动安装驱动程序了。

**注：禁用驱动强制数字签名的操作只一次重启有效**


#### 4.手动安装驱动程序

将一体机设备通过 USB 电缆和 PC 机相连接，并给一体机上电。在我的电脑-设备管理器中将出现如下图所示的 USB MSC 的黄色感叹号。

在 USB MSC 黄色感叹号上右键，选择更新驱动程序软件。



选择浏览计算机以查找驱动程序软件



点击浏览，选择 JENGOGCreator 组态软件的安装目录下 usb\_driver 文件夹，以默认安装路径为例，则选择为 C:\Program Files\HMI COMPANY\JENGOGCreator-V2\usb\_driver。点击下一步，等待系统安装 USB 驱动完毕。若安装完毕后在我的电脑-设备管理器中出现如下图的设备名称，则表示 USB 驱动程序已经正确的安装到您的电脑上。

